

MatchWare MindView 8 Spécification technique

Sommaire

Introduction.....	3
Configuration requise.....	3
Modules dépendants.....	3
Importation/Exportation vers Microsoft Word.....	3
Importation/Exportation vers Microsoft PowerPoint.....	3
Importation/Exportation vers Microsoft Project	3
Importation/Exportation vers Microsoft Excel	3
Importation/Exportation vers Microsoft Outlook.....	3
Installation.....	3
Installation sur poste unique.....	4
Installation administrative (administrateurs système seulement)	4
Création d'une installation administrative	4
Saisie des informations dans la boîte de dialogue Installation Administrative.....	4
Extraction du fichier .msi et fichiers associés.....	5
Installation.....	6
Exemple d'installation silencieuse.....	6
Composants installés.....	6
Fichiers MindView	6
Fichiers relatifs à l'ordinateur.....	6
Fichiers relatifs à l'utilisateur	6
Fichiers communs.....	6
Registre Windows.....	6
Recherche Windows.....	9
Système d'activation de MatchWare	9
MIME-type.....	9
MindView Drive.....	9
Schéma XML de MatchWare MindView.....	9
Exportation XML personnalisée	10
Importation XML personnalisée.....	10

MatchWare Inc.
311 S. Brevard Ave
Tampa, FL 33606
United States

T: 1-800-880-2810
F: 1-800-880-2910
usa@matchware.com

MatchWare Ltd
3-5 Red Lion Street
Richmond, TW9 1RJ, UK
United Kingdom

T: +44 (0)20 8940 9700
F: +44 (0)20 8332 2170
london@matchware.com

MatchWare France
38 rue Servan
75544 Paris Cedex 11
France

T: +33 (0)810 000 172
F: +33 (0)810 811 121
vente@matchware.com

MatchWare GmbH
Anckelmannsplatz 1
20537 Hamburg
Deutschland

T: +49 (0) 40 543764
F: +49 (0) 40 543789
hamburg@matchware.com

MatchWare A/S
P. Hiort-Lorenzens vej 2A
DK-8000, Aarhus C
Denmark

T: +45 86 20 88 20
F: +45 87 303 501
aarhus@matchware.com

Introduction

Ce document contient une description détaillée des caractéristiques techniques de MatchWare MindView 8.

Configuration requise

Windows® 8.1, Windows 10 (ou version ultérieure)
400 Mo d'espace disque

Modules dépendants

- Microsoft Visual C++ 2019 Redistributable
x64 : https://aka.ms/vs/16/release/VC_redist.x64.exe
x86 : https://aka.ms/vs/16/release/VC_redist.x86.exe
- .NET Framework 4.5.1 ou version ultérieure

Importation/Exportation vers Microsoft Word

Comme MatchWare MindView 8 fait appel au format de fichier Office Open XML (.docx), l'importation et l'exportation ne requièrent pas que Microsoft Office Word soit installé.

Pour visualiser ou modifier les documents exportés, vous pouvez utiliser :

Microsoft Office 2007 ou version ultérieure ; Microsoft Office Word 2000, XP ou 2003 avec le pack de compatibilité ; Microsoft WordPad ; OpenOffice ou autre lecteur/éditeur tiers compatible avec Office Open XML.

Importation/Exportation vers Microsoft PowerPoint

Comme MatchWare MindView 8 fait appel au format de fichier Office Open XML (.pptx), l'importation et l'exportation ne requièrent pas que Microsoft Office PowerPoint soit installé.

Pour visualiser ou modifier les documents exportés, vous pouvez utiliser :

Microsoft Office 2007 ou version ultérieure ; Microsoft Office PowerPoint 2000, XP ou 2003 avec le pack de compatibilité ; OpenOffice ou autre lecteur/éditeur tiers compatible avec Office Open XML.

Importation/Exportation vers Microsoft Project

Pour importer/exporter des fichiers Microsoft Project au format .mpp, vous devez utiliser Microsoft Project 2003 ou version ultérieure. Si vous ne disposez pas de Microsoft Project, vous pouvez importer/exporter au format XML de Microsoft Project.

Importation/Exportation vers Microsoft Excel

Pour importer/exporter des fichiers Microsoft Excel au format .xlsx, vous devez utiliser Microsoft Excel 2003 ou version ultérieure. L'exportation vers Microsoft Excel 2010 et versions ultérieures requiert également Microsoft .NET Framework 4 Client Profile.

Si vous ne disposez pas de Microsoft Excel, vous pouvez importer/exporter au format feuille de calcul XML de Microsoft Excel.

Importation/Exportation vers Microsoft Outlook

Microsoft Outlook 2000 et versions ultérieures.

Installation

L'installation de MatchWare MindView 8 fait appel à la technologie Microsoft Windows® Installer. Le pack d'installation est un module mixte 32/64 bits qui installe la version correspondant au système d'exploitation Windows utilisé. Certaines installations contiennent plusieurs langues. La langue

MatchWare Inc.
311 S. Brevard Ave
Tampa, FL 33606
United States

T: 1-800-880-2810
F: 1-800-880-2910
usa@matchware.com

MatchWare Ltd
3-5 Red Lion Street
Richmond, TW9 1RJ, UK
United Kingdom

T: +44 (0)20 8940 9700
F: +44 (0)20 8332 2170
london@matchware.com

MatchWare France
38 rue Servan
75544 Paris Cedex 11
France

T: +33 (0)810 000 172
F: +33 (0)810 811 121
vente@matchware.com

MatchWare GmbH
Anckelmannsplatz 1
20537 Hamburg
Deutschland

T: +49 (0) 40 543764
F: +49 (0) 40 543789
hamburg@matchware.com

MatchWare A/S
P. Hiort-Lorenzens vej 2A
DK-8000, Aarhus C
Denmark

T: +45 86 20 88 20
F: +45 87 303 501
aarhus@matchware.com

sélectionnée durant l'installation devient la langue d'interface par défaut de MindView. Comme pour tous les logiciels Windows®, l'installation de MindView requiert que vous disposiez des privilèges Administrateur.

Installation sur poste unique

MindView est livré sous forme de pack d'installation (fichier .exe) à télécharger sur votre ordinateur.

- Double-cliquez sur le fichier .exe.
- Suivez les instructions affichées par le programme d'installation de MindView.

Installation administrative (administrateurs système seulement)

Le logiciel Windows® Installer autorise l'installation administrative d'un logiciel sur un réseau en vue de son utilisation par un groupe de travail. Une autre méthode consiste à extraire le contenu du fichier .exe de façon à ce que vous (ou les utilisateurs de votre organisation) puissiez installer MindView à l'aide de Windows Installer (fichier .msi, voyez "[Extraction du fichier .msi et fichiers associés](#)" à la page 5).


Après avoir effectué une installation administrative ou extrait le fichier .msi, vous pouvez distribuer l'installation aux ordinateurs clients d'un domaine par le biais de stratégies de groupe ou d'une autre méthode d'installation.

Pour en savoir plus sur Windows® Installer et les installations administratives, veuillez vous reporter au site web de Microsoft.

Création d'une installation administrative

Vous pouvez créer une installation administrative à partir de la ligne de commande comme décrit ci-dessous. Cette procédure extrait une image source complète du logiciel.

Choisissez **Démarrer - Exécuter**.

 *Dans Windows 10, vous pouvez appuyer sur le bouton Windows et la touche R simultanément.*

Cliquez sur le bouton **Parcourir** pour localiser le dossier où vous avez téléchargé le pack d'installation de MindView.

Insérez l'option `/a //` après le chemin d'accès au pack d'installation comme illustré dans l'exemple ci-dessous :

```
C:\dossier de téléchargement\mindview8_<build>.exe /a //
```

Cliquez sur OK pour démarrer la procédure d'installation administrative.

Saisie des informations dans la boîte de dialogue Installation Administrative

Lorsque la procédure d'installation administrative démarre, la boîte de dialogue suivante s'affiche :

MatchWare Inc.
311 S. Brevard Ave
Tampa, FL 33606
United States

T: 1-800-880-2810
F: 1-800-880-2910
usa@matchware.com

MatchWare Ltd
3-5 Red Lion Street
Richmond, TW9 1RJ, UK
United Kingdom

T: +44 (0)20 8940 9700
F: +44 (0)20 8332 2170
london@matchware.com

MatchWare France
38 rue Servan
75544 Paris Cedex 11
France

T: +33 (0)810 000 172
F: +33 (0)810 811 121
vente@matchware.com

MatchWare GmbH
Anckelmannsplatz 1
20537 Hamburg
Deutschland

T: +49 (0) 40 543764
F: +49 (0) 40 543789
hamburg@matchware.com

MatchWare A/S
P. Hiort-Lorenzens vej 2A
DK-8000, Aarhus C
Denmark

T: +45 86 20 88 20
F: +45 87 303 501
aarhus@matchware.com

Figure 1 – Installation administrative de MatchWare MindView 8

Spécifiez les informations suivantes :

- L'emplacement de l'image serveur de MindView
- Les noms d'utilisateur et de société à utiliser par défaut
- (facultatif) La clé de licence
- (facultatif) Cochez la case "*Utiliser version simplifiée des menus pour utilisateurs novices*" si vous souhaitez que MindView s'affiche par défaut avec son interface simplifiée.

Remarque : Lorsque vous utilisez l'installation administrative, n'oubliez pas de commencer par installer les modules dépendants (voir "[Modules dépendants](#)" à la page 3).

Extraction du fichier .msi et fichiers associés

Vous pouvez extraire le fichier .msi et fichiers associés à partir du pack d'installation comme suit :

Choisissez **Démarrer - Exécuter** et localisez le dossier où vous avez téléchargé le pack d'installation de MindView comme décrit ci-dessus.

Insérez l'option **/extract** après le chemin d'accès au pack d'installation. Les exemples ci-dessous supposent que vous avez téléchargé le pack d'installation dans le dossier *temp*.

Extraction du contenu dans le même dossier que le fichier .exe :

```
c:\temp\mindview8_<build>.exe /extract
```

Extraction du contenu dans un autre dossier :

```
c:\temp\mindview8_<build>.exe /extract:c:\temp\msipackage
```

Dans le deuxième exemple, veillez à créer le dossier *msipackage* au préalable, car il n'est pas créé automatiquement.

MatchWare Inc.
311 S. Brevard Ave
Tampa, FL 33606
United States

T: 1-800-880-2810
F: 1-800-880-2910
usa@matchware.com

MatchWare Ltd
3-5 Red Lion Street
Richmond, TW9 1RJ, UK
United Kingdom

T: +44 (0)20 8940 9700
F: +44 (0)20 8332 2170
london@matchware.com

MatchWare France
38 rue Servan
75544 Paris Cedex 11
France

T: +33 (0)810 000 172
F: +33 (0)810 811 121
vente@matchware.com

MatchWare GmbH
Anckelmannsplatz 1
20537 Hamburg
Deutschland

T: +49 (0) 40 543764
F: +49 (0) 40 543789
hamburg@matchware.com

MatchWare A/S
P. Hiort-Lorenzens vej 2A
DK-8000, Aarhus C
Denmark

T: +45 86 20 88 20
F: +45 87 303 501
aarhus@matchware.com

Installation

Le pack d'installation administrative ou le pack Windows Installer extrait peuvent être installés directement à partir de la ligne de commande ou à l'aide de stratégies de groupe pour distribuer l'installation aux ordinateurs clients.

Exemple d'installation silencieuse

Le pack d'installation administrative ou le pack Windows Installer extrait peuvent être installés de manière silencieuse à partir de la ligne de commande à l'aide de l'option `/qn` comme suit :

```
msiexec.exe /i setup_X.msi /qn
```

Installation avec la langue par défaut

Si le pack d'installation contient plusieurs langues d'interface, il est possible de définir la langue à utiliser par défaut à l'aide de l'option suivante. L'exemple ci-dessous indique comment choisir l'allemand comme langue d'interface par défaut :

```
msiexec.exe /I setup_X.msi /qn TRANSFORMS=:1031
```

1030 : Danois

1031 : Allemand

1033 : Anglais (défaut)

1036 : Français

Composants installés

Fichiers MindView

Fichiers relatifs à l'ordinateur

Par défaut, la procédure d'installation place les fichiers MindView dans le dossier suivant :

Windows 32 bits :

```
%programfiles(x86)%\MatchWare\MindView 8.0\
```

Windows 64 bits :

```
%programfiles%\MatchWare\MindView 8.0\
```

Vous êtes libre de modifier cet emplacement durant l'installation.

Fichiers relatifs à l'utilisateur

Les données spécifiques à chaque utilisateur sont enregistrées dans le dossier suivant :

```
%APPDATA%\MatchWare\MindView 8.0
```

Ces données sont créées la première fois que l'utilisateur exécute le logiciel.

Fichiers communs

MatchWare MindView fait appel aux composants Microsoft suivants :

- Microsoft Visual C++ 15.0 Run-Time Libraries
Pour obtenir une liste complète des fichiers, reportez-vous à la documentation de Microsoft.
- Microsoft XML Parser
- Microsoft Gdiplus

Registre Windows

La procédure d'installation de MindView 8 insère les paramètres relatifs à l'ordinateur dans les clés `HKEY_LOCAL_MACHINE` et `HKEY_CLASSES_ROOT` du registre Windows.

MatchWare Inc.
311 S. Brevard Ave
Tampa, FL 33606
United States

T: 1-800-880-2810
F: 1-800-880-2910
usa@matchware.com

MatchWare Ltd
3-5 Red Lion Street
Richmond, TW9 1RJ, UK
United Kingdom

T: +44 (0)20 8940 9700
F: +44 (0)20 8332 2170
london@matchware.com

MatchWare France
38 rue Servan
75544 Paris Cedex 11
France

T: +33 (0)810 000 172
F: +33 (0)810 811 121
vente@matchware.com

MatchWare GmbH
Anckelmannsplatz 1
20537 Hamburg
Deutschland

T: +49 (0) 40 543764
F: +49 (0) 40 543789
hamburg@matchware.com

MatchWare A/S
P. Hiort-Lorenzens vej 2A
DK-8000, Aarhus C
Denmark

T: +45 86 20 88 20
F: +45 87 303 501
aarhus@matchware.com

HKEY_LOCAL_MACHINE

Tous les paramètres relatifs à l'ordinateur sont enregistrés à l'emplacement suivant :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\MatchWare\MindView 8.0\

HKEY_CLASSES_ROOT

```
[HKEY_CLASSES_ROOT\.mvd\]
[HKEY_CLASSES_ROOT\.mvd\OpenWithProgIds]
[HKEY_CLASSES_ROOT\.mvd\PersistentHandler]
[HKEY_CLASSES_ROOT\.mvd\ShellEx]
[HKEY_CLASSES_ROOT\.mvd\ShellEx\{E357FCCD-A995-4576-B01F-234630154E96}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\.mvd\PersistentHandler]
[HKEY_CLASSES_ROOT\.mvd\ShellEx]
[HKEY_CLASSES_ROOT\.mvd\ShellEx\{E357FCCD-A995-4576-B01F-234630154E96}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\MwFilter.DLL]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{7E62B9C0-59E0-3072-B218-B198C91E61C3}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{7E62B9C0-59E0-3072-B218-B198C91E61C3}\InprocServer32]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{7E62B9C0-59E0-3072-B218-B198C91E61C3}\InprocServer32\1.0.0.0]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CC1A0E63-534A-3A3B-A5AF-E692AF4CFC2C}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CC1A0E63-534A-3A3B-A5AF-E692AF4CFC2C}\InprocServer32]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CC1A0E63-534A-3A3B-A5AF-E692AF4CFC2C}\InprocServer32\1.0.0.0]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{C39ABD75-6DE5-418a-844B-AAA400B643E3}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{C39ABD75-6DE5-418a-844B-AAA400B643E3}\PersistentAddinsRegistered]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{C39ABD75-6DE5-418a-844B-AAA400B643E3}\PersistentAddinsRegistered\{89BCB740-6119-101A-BCB7-00DD010655AF}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{C39ABD75-6DE5-418a-844B-AAA400B643E3}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{C39ABD75-6DE5-418a-844B-AAA400B643E3}\PersistentAddinsRegistered]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{C39ABD75-6DE5-418a-844B-AAA400B643E3}\PersistentAddinsRegistered\{89BCB740-6119-101A-BCB7-00DD010655AF}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{7E62B9C0-59E0-3072-B218-B198C91E61C3}\InprocServer32]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{7E62B9C0-59E0-3072-B218-B198C91E61C3}\InprocServer32\1.0.0.0]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CC1A0E63-534A-3A3B-A5AF-E692AF4CFC2C}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CC1A0E63-534A-3A3B-A5AF-E692AF4CFC2C}\InprocServer32]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CC1A0E63-534A-3A3B-A5AF-E692AF4CFC2C}\InprocServer32\1.0.0.0]
[HKEY_CLASSES_ROOT\MW.NetHelper.ExcelHelper]
[HKEY_CLASSES_ROOT\MW.NetHelper.ExcelHelper\CLSID]
[HKEY_CLASSES_ROOT\MW.NetHelper.ExcelHelper]
[HKEY_CLASSES_ROOT\MW.NetHelper.ExcelHelper\CLSID]
[HKEY_CLASSES_ROOT\MW.NetHelper.OfficeHelper]
[HKEY_CLASSES_ROOT\MW.NetHelper.OfficeHelper\CLSID]
```

MatchWare Inc.
311 S. Brevard Ave
Tampa, FL 33606
United States

T: 1-800-880-2810
F: 1-800-880-2910
usa@matchware.com

MatchWare Ltd
3-5 Red Lion Street
Richmond, TW9 1RJ, UK
United Kingdom

T: +44 (0)20 8940 9700
F: +44 (0)20 8332 2170
london@matchware.com

MatchWare France
38 rue Servan
75544 Paris Cedex 11
France

T: +33 (0)810 000 172
F: +33 (0)810 811 121
vente@matchware.com

MatchWare GmbH
Anckelmannsplatz 1
20537 Hamburg
Deutschland

T: +49 (0) 40 543764
F: +49 (0) 40 543789
hamburg@matchware.com

MatchWare A/S
P. Hiort-Lorenzens vej 2A
DK-8000, Aarhus C
Denmark

T: +45 86 20 88 20
F: +45 87 303 501
aarhus@matchware.com

```
[HKEY_CLASSES_ROOT\MW.NetHelper.OfficeHelper]
[HKEY_CLASSES_ROOT\MW.NetHelper.OfficeHelper\CLSID]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Matchware.MindViewOpen]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Matchware.MindViewOpen\CLSID]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Matchware.MindViewOpen\CurVer]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Matchware.MindViewOpen.1]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Matchware.MindViewOpen.1\CLSID]
[HKEY_CLASSES_ROOT\MindView.Document]
[HKEY_CLASSES_ROOT\MindView.Document\CurVer]
[HKEY_CLASSES_ROOT\MindView.Document.8]
[HKEY_CLASSES_ROOT\MindView.Document.8\DefaultIcon]
[HKEY_CLASSES_ROOT\MindView.Document.8\Shell]
[HKEY_CLASSES_ROOT\MindView.Document.8\Shell\Open]
[HKEY_CLASSES_ROOT\MindView.Document.8\Shell\Open\Command]
[HKEY_CLASSES_ROOT\MindViewOpen]
[HKEY_CLASSES_ROOT\MindViewOpen\Shell]
[HKEY_CLASSES_ROOT\MindViewOpen\Shell\Open]
[HKEY_CLASSES_ROOT\MindViewOpen\Shell\Open\Command]
[HKEY_CLASSES_ROOT\MwFilter.MWDocFilter]
[HKEY_CLASSES_ROOT\MwFilter.MWDocFilter\CLSID]
[HKEY_CLASSES_ROOT\MwFilter.MWDocFilter\CurVer]
[HKEY_CLASSES_ROOT\MwFilter.MWDocFilter.1]
[HKEY_CLASSES_ROOT\MwFilter.MWDocFilter.1\CLSID]
[HKEY_CLASSES_ROOT\MwFilter.MWDocFilter.1]
[HKEY_CLASSES_ROOT\MwFilter.MWDocFilter]
[HKEY_CLASSES_ROOT\MwFilter.MWDocFilter\CLSID]
[HKEY_CLASSES_ROOT\MwFilter.MWDocFilter\CurVer]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Record\{445FE17C-97D1-3EF4-BB90-9EE99DFA5101}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Record\{445FE17C-97D1-3EF4-BB90-9EE99DFA5101}\1.0.0.0]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Record\{462E89CA-72CA-3819-9042-18F92126045A}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Record\{462E89CA-72CA-3819-9042-18F92126045A}\1.0.0.0]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Record\{FA09B9A1-660E-31F9-BF72-F8552AC6E593}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Record\{FA09B9A1-660E-31F9-BF72-F8552AC6E593}\1.0.0.0]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Record\{445FE17C-97D1-3EF4-BB90-9EE99DFA5101}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Record\{445FE17C-97D1-3EF4-BB90-9EE99DFA5101}\1.0.0.0]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Record\{462E89CA-72CA-3819-9042-18F92126045A}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Record\{462E89CA-72CA-3819-9042-18F92126045A}\1.0.0.0]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Record\{FA09B9A1-660E-31F9-BF72-F8552AC6E593}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Record\{FA09B9A1-660E-31F9-BF72-F8552AC6E593}\1.0.0.0]
```

HKEY_CURRENT_USER

Tous les paramètres relatifs à l'utilisateur sont enregistrés à l'emplacement suivant :

```
HKEY_CURRENT_USER\Software\MatchWare\MindView 8.0\
```

MatchWare Inc.
311 S. Brevard Ave
Tampa, FL 33606
United States

T: 1-800-880-2810
F: 1-800-880-2910
usa@matchware.com

MatchWare Ltd
3-5 Red Lion Street
Richmond, TW9 1RJ, UK
United Kingdom

T: +44 (0)20 8940 9700
F: +44 (0)20 8332 2170
london@matchware.com

MatchWare France
38 rue Servan
75544 Paris Cedex 11
France

T: +33 (0)810 000 172
F: +33 (0)810 811 121
vente@matchware.com

MatchWare GmbH
Anckelmannsplatz 1
20537 Hamburg
Deutschland

T: +49 (0) 40 543764
F: +49 (0) 40 543789
hamburg@matchware.com

MatchWare A/S
P. Hiort-Lorenzens vej 2A
DK-8000, Aarhus C
Denmark

T: +45 86 20 88 20
F: +45 87 303 501
aarhus@matchware.com

Paramètres de désinstallation de Windows Installer

Les paramètres de désinstallation sont enregistrés à l'emplacement suivant :

Windows 32 bits :

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{A56E103A-CF95-4FBD-841D-7CDD903B4CB5}
```

Windows 64 bits :

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{A56E103A-CF95-4FBD-841D-7CDD903B4CB5}
```

Recherche Windows

La fonction Recherche de Windows est un outil de recherche capable de localiser tous les types de fichiers les plus courants au sein du bureau Windows. MindView fournit une extension de recherche tierce qui permet aux clients de rechercher du contenu dans les documents MindView (.mvd) au cours de cette recherche du bureau.

Le composant Filter est disponible pour les versions 32 et 64 bits :

Windows 32 bits :

```
%programfiles%\MatchWare\MindView 8.0\MwFilter.dll
```

Windows 64 bits :

```
%programfiles%\MatchWare\MindView 8.0\MwFilter_64.dll
```

Système d'activation de MatchWare

Pour pouvoir utiliser MindView, vous devez obligatoirement commencer par l'activer. Cette opération entraîne la transmission à MatchWare de données relatives au logiciel et à l'ordinateur sur lequel il est installé, notamment : version, numéro de build, langue, ID du produit et ID de l'ordinateur, lequel est créé à partir de la configuration matérielle de ce dernier. En utilisant le logiciel, vous donnez votre consentement au transfert de ces informations. Vous pouvez activer le logiciel en vous y connectant ou en spécifiant une clé de licence.

MIME-type

application/matchware.mindview.document .mvd .mvt .omp .omt .mvd .omd

Asynchronous Pluggable Protocol: MindViewOpen

MindView Drive

MindView communique avec MindView Drive à l'aide du protocole Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) via le port standard 443.

MindView Drive pour MindView 8 est situé ici :

<https://www.sharedworkspace.com>

Schéma XML de MatchWare MindView

Pour faciliter le transfert des données de projet entre MindView et d'autres programmes, MindView dispose de son propre schéma XML, dont vous pouvez consulter la définition ici :

<http://schema.matchware.com/mindview/>

MatchWare Inc.
311 S. Brevard Ave
Tampa, FL 33606
United States

T: 1-800-880-2810
F: 1-800-880-2910
usa@matchware.com

MatchWare Ltd
3-5 Red Lion Street
Richmond, TW9 1RJ, UK
United Kingdom

T: +44 (0)20 8940 9700
F: +44 (0)20 8332 2170
london@matchware.com

MatchWare France
38 rue Servan
75544 Paris Cedex 11
France

T: +33 (0)810 000 172
F: +33 (0)810 811 121
vente@matchware.com

MatchWare GmbH
Anckelmannsplatz 1
20537 Hamburg
Deutschland

T: +49 (0) 40 543764
F: +49 (0) 40 543789
hamburg@matchware.com

MatchWare A/S
P. Hiort-Lorenzens vej 2A
DK-8000, Aarhus C
Denmark

T: +45 86 20 88 20
F: +45 87 303 501
aarhus@matchware.com

Exportation XML personnalisée

Vous pouvez effectuer une exportation XML personnalisée en définissant un fichier de transformation pour convertir les données XML de MatchWare MindView durant l'enregistrement au format XML. Pour ce faire, modifiez le fichier suivant :

```
<chemin d'accès de l'installation>\MindView 8.0\Resources\XML\Export\filters.ini
```

Ce fichier définit les formats d'exportation XML valides (dans la liste déroulante "Type" de la boîte de dialogue) lorsque vous choisissez la commande **Fichier | Exporter | XML** à partir de MindView.

Contenu :

[CustomSection]

Text=Description affichée dans la liste déroulante "Type"

Filter=Extension du fichier exporté

xsl=Fichier de transformation personnalisé

Importation XML personnalisée

Vous pouvez effectuer une importation XML personnalisée en définissant un fichier de transformation pour convertir les données du document XML au format XML de MatchWare MindView durant l'importation. Pour ce faire, modifiez le fichier suivant :

```
<chemin d'accès de l'installation>\MindView 8.0\Resources\XML\Import\filters.ini
```

Ce fichier définit les formats d'importation XML valides (dans la liste déroulante en regard du nom du fichier) lorsque vous utilisez la commande **Fichier – Importer – XML** à partir de MindView.

Contenu :

[CustomSection]

Text=Description affichée dans la liste déroulante en regard du nom du fichier

Filter=Extension du fichier importé

xsl=Fichier de transformation personnalisé

Converter= Convertisseur exécuté durant l'importation (facultatif)

rootelement= Élément XML racine utilisé pour l'auto-détection de l'importation (facultatif)

MatchWare Inc.
311 S. Brevard Ave
Tampa, FL 33606
United States

T: 1-800-880-2810
F: 1-800-880-2910
usa@matchware.com

MatchWare Ltd
3-5 Red Lion Street
Richmond, TW9 1RJ, UK
United Kingdom

T: +44 (0)20 8940 9700
F: +44 (0)20 8332 2170
london@matchware.com

MatchWare France
38 rue Servan
75544 Paris Cedex 11
France

T: +33 (0)810 000 172
F: +33 (0)810 811 121
vente@matchware.com

MatchWare GmbH
Anckelmannsplatz 1
20537 Hamburg
Deutschland

T: +49 (0) 40 543764
F: +49 (0) 40 543789
hamburg@matchware.com

MatchWare A/S
P. Hiort-Lorenzens vej 2A
DK-8000, Aarhus C
Denmark

T: +45 86 20 88 20
F: +45 87 303 501
aarhus@matchware.com